

Configuración inicial de la empresa

Configuración inicial de la empresa

Anonymous · 20/10/2026


Configuración inicial de la empresa

Carga firma electrónica:

Carga la firma electrónica del representante legal de la empresa (recomendado) o la de un RUT autorizado por la empresa en el SII.


Para cargar la firma electrónica debes:

1. Ir al menú que se encuentra en el costado izquierdo de la cuenta de LibreDTE y en el módulo de **Facturación** ingresa a la última opción llamada **Administración**:




2. Dentro de la administración del módulo de facturación ingresa a la tercera opción llamada **Firma electrónica**

Panel de administración



3. Una vez estés en el mantenedor de firmas, debes hacer clic en la opción **Subir firma** que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla.


 Subir firma

 Descargar firma

 Eliminar firma

4. En esta página deberás cargar la firma electrónica en formato .p12 o .pfx y su respectiva contraseña.

Subir firma electrónica

Aquí podrá subir y asociar una firma electrónica a su usuario viviana.

* Firma electrónica

Seleccionar archivo

FIRMA ELECTRÓNICA.pfx

Certificado digital con extensión .p12 o .pfx

* Contraseña firma

.....



Contraseña que permite abrir el certificado digital de la firma electrónica

5. Finalmente, haz clic en el botón **Agregar o cambiar mi firma electrónica**

Agregar o cambiar mi firma electrónica

Con esto, la firma quedará asociada a tu usuario.

Se asoció la firma electrónica de *Nombre dueño/a firma cargada* (11111111-1) al usuario usuario123.



Firmas electrónicas asociadas a la empresa

 Subir firma

 Descargar firma

 Eliminar firma

A continuación se muestra un listado de los usuarios autorizados a operar con la empresa Empresa SpA y que tienen firma electrónica registrada en el sistema.

RUN	Nombre	Email	Válida desde	Válida hasta	Emisor	Usuario	Administrador
11111111-1	Nombre dueño/a firma electrónica	correo@empresa.cl	13/05/2025 11:43	13/05/2028 11:43	Acepta.com Autoridad Certificadora Clase 3 Persona Natural - G4	usuario123	si

Crea y configura el correo de intercambio.

Para poder enviar por correo tus documentos emitidos a tus clientes y poder recibir los documentos emitidos por tus proveedores debes configurar el correo de intercambio en LibreDTE.

Si tienes dominio propio, crea un correo con tu dominio, por ejemplo, dte@empresa.cl

En el siguiente enlace encontrarás los pasos para crear el correo en caso de que no tengas un dominio propio y desees utilizar un correo [@gmail.com](#) y los pasos para realizar la configuración en LibreDTE, ya sea para un correo con tu dominio o un correo [@gmail.com](#):

Pasos para crear y configurar correo de intercambio: [Ve aquí los pasos](#).

IMPORTANTE: Este correo pertenece a su empresa; sin embargo, no debe acceder a él ni, sobre todo, cambiar la contraseña, ya que su uso es exclusivo para LibreDTE.

Actualización de datos en SII

Debes actualizar los datos de la empresa para poder recibir notificaciones por parte del SII y para que tus proveedores tengan actualizado el correo del intercambio al cual deben enviar los XML de los documentos.

Para realizar la actualización de los datos debes:

1. Iniciar sesión en el SII con el certificado digital del representante legal de la empresa.
2. Una vez estés autenticado, debes ingresar en el [este enlace](#).
3. En esta página deberás completar el campo **RUT de la Empresa** y hacer clic en **Ingresar**.
4. Al ingresar podrás ver los datos actuales de la empresa, y para poder editarlos debes hacer clic en **Modificar Datos Contribuyente**
5. Acá debes editar los siguientes campos:
 - **Nombre del Software:** LibreDTE.
 - **Mail contacto usuarios:** correo del administrador de la empresa o del representante legal.
 - **Mail contacto SII:** sii@email.libredte.cl
 - **Mail contacto empresas:** correo de intercambio configurado en LibreDTE.
 - **URL:** www.libredte.cl
6. Una vez tengas los datos completados deberás guardarlos haciendo clic en el botón **Grabar Datos**

Con esto, los datos de tu empresa quedarán actualizados en el SII.

Verificar usuario autorizado en SII.

Para poder operar de manera correcta, el RUT de la firma electrónica cargada en LibreDTE debe encontrarse correctamente autorizado en el mantenedor de usuarios de la empresa en el SII con todos los permisos, incluyendo el de administrador.

Para poder verificar los permisos debes:

1. Iniciar sesión con el certificado digital del representante legal de la empresa.
2. Una vez estés autenticado, deberás ingresar en [este enlace](#), completar el campo **RUT de la Empresa** y hacer clic en **Ingresar**

MANTENCION DE USUARIOS AUTORIZADOS

A través de esta opción usted podrá autorizar/eliminar usuarios y modificar sus permisos.

Ingrese el rut de la empresa a la cual desea actualizar los usuarios autorizados :

RUT de la Empresa -

Seleccione ordenamiento de los usuarios: ☒ Alfabético ☐ Por Rut

3. En esta página podrás ver el listado de usuarios autorizados en la empresa y sus respectivos permisos.

MANTENCION DE USUARIOS AUTORIZADOS

A través de esta opción usted podrá autorizar/eliminar usuarios y modificar sus permisos.

La empresa **EMPRESA PRUEBA SPA** Rut **77888999-4**, registra los siguientes usuarios (orden alfabético):

Rut	Nombre Usuario	Usuario Administrador	Solicitar Folios	Anular Folios	Firmar Doctos.	Enviar Doctos.	Consulta	Modificar
11111111-1	NOMBRE DE USUARIO	N	N	N	N	N	N	Sel...

4. Si el RUT tiene algún permiso con **"N"** deberás editar al usuario haciendo clic en **Seleccionar**.
5. Una vez ingreses deberás marcar todos los permisos de la siguiente manera y luego hacer clic en **Grabar cambios**

MANTENCION DE USUARIOS AUTORIZADOS

A través de esta opción usted podrá modificar los actuales privilegios de un usuario.

Haga click en el cuadro correspondiente para autorizar o desautorizar una opción. Si desautoriza todas las opciones debe hacer click en el botón eliminar.

Precaución: Si modifica sus privilegios, podría dejar de operar en forma normal en el sistema.

Don(a) **NOMBRE DE USUARIO** Rut **11111111-1**, registra en la empresa **EMPRESA PRUEBA SPA** Rut **77888999-4** los siguientes privilegios, los cuales puede modificar:

Solicitar Folios	Anular Folios	Firmar Documentos	Enviar Documentos	Consulta	Eliminar
☒	☒	☒	☒	☒	Eliminar


Realizando esto, el usuario propietario de la firma electrónica cargada en LibreDTE contará con todos

los permisos necesarios para poder operar sin problemas.

Actualiza fecha y N° de resolución

Valida que la fecha y número de resolución de la empresa se encuentre correctamente registrado en LibreDTE. Para esto debes:

1. Ingresar a la configuración de la empresa que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla:



2. Dentro de la configuración de la empresa debes ingresar a la pestaña **Facturación**
3. Luego, deberás bajar hasta la sección de **Ambiente de facturación SII**

 Ambiente de facturación en SII 

* Ambiente

Permite elegir entre un ambiente de pruebas o uno real para la emisión de los DTE.

Fecha resolución

Fecha de la resolución que autoriza la emisión de DTE en ambiente de producción. Se obtiene [aquí](#).

Número resolución

Número de la resolución que autoriza la emisión de DTE en ambiente de producción. Se obtiene en mismo lugar que fecha resolución producción.

4. Aquí deberás verificar que los campos **Fecha resolución** y **Número de resolución** coincidan con los registrados en el SII en https://palena.sii.cl/cvc/dte/ee_empresas_dte.html

CONSULTA CONTRIBUYENTE AUTORIZADO

A través de esta opción usted podrá consultar la información de un contribuyente autorizado en el Sistema de Factura Electrónica.

Los antecedentes de la empresa son :

Rut	77888999-4
Razón Social/Nombres	EMPRESA PRUEBA SPA
N° Resolución	80
Fecha Resolución	22-08-2014
Dirección Regional	VI

En este caso, la configuración correcta para la empresa es la siguiente:

 Ambiente de facturación en SII



• Ambiente

Producción (documentos válidos)

▼

Permite elegir entre un ambiente de pruebas o uno real para la emisión de los DTE.

Fecha resolución

2014-08-22

Fecha de la resolución que autoriza la emisión de DTE en ambiente de producción. Se obtiene [aquí](#).

Número resolución

80

Número de la resolución que autoriza la emisión de DTE en ambiente de producción. Se obtiene en mismo lugar que fecha resolución producción.

5. Una vez actualizados, guarda los cambios al final de la página haciendo clic en el botón **Modificar empresa**

Última actualización el 20/10/2026